


## 25 – Blocage taux de marge : Configuration

### a) Utilisateur – Gestion des droits

L'administrateur aura le pouvoir de :

- Autoriser l'accès à la configuration des taux de marge. Ce paramétrage s'effectuera par la nouvelle coche "Accès à la configuration des taux de marge" et permet à l'utilisateur de paramétrer au niveau global ou par utilisateur les marges minis sur une famille ou un modèle donné.

Un utilisateur est une personne s'identifiant au démarrage du logiciel.




## b) Client – Paramétrage du blocage par l'administrateur


L'utilisateur ayant accès à la configuration des taux de marge aura le pouvoir de débloquer la marge des clients.

Ce paramétrage s'effectuera par la nouvelle coche : Marge débloquée  
Cette nouvelle coche ne sera pas cochée par défaut.

Utilisateur ayant l'accès à la coche :



Utilisateur n'ayant pas l'accès à la coche :



### c) Administration des taux de marge

Sur la fiche Taux de marge, accessible depuis le menu

**Configuration->Personnaliser les taux de marges**, l'utilisateur (ayant l'autorisation à la configuration des taux de marge) pourra paramétrer les taux de marges de manière globale ou par utilisateur.

La liste déroulante permet de choisir le paramétrage en global ou par utilisateur :

<b>Utilisateur :</b>	<input type="button" value="&lt;tous&gt;"/>	<input type="button" value="&lt;tous&gt;"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/>																								
<b>Famille</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMMEN</li> <li>- COMMEN</li> <li>- POSE</li> <li>- MENUISE</li> </ul>																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CB - nouveau (CB)</li> <li>- DC - nouveau (DC)</li> <li>- GS - nouveau (GS)</li> <li>- JG - nouveau (JG)</li> <li>- JH - nouveau (JH)</li> <li>- MV - nouveau (MV)</li> <li>- VA - nouveau (VA)</li> </ul>																												
<b>Modèles</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Modèle</th> <th style="width: 95%;">Taux de marge (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adjustem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREFAL BATIMAN</td> <td><b>15,00</b></td> </tr> <tr> <td>ALUSION Réno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALUSION Plus Réno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HORIZON Réno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MDA ALU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MDA ALU, VR en + de la haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MDA ALU, VR compris dans la hauteur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BIEBER Aluminium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALUMINA Grand Tarif</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Modèle	Taux de marge (%)	Adjustem		PREFAL BATIMAN	<b>15,00</b>	ALUSION Réno		ALUSION Plus Réno		HORIZON Réno		MDA		MDA ALU		MDA ALU, VR en + de la haut		MDA ALU, VR compris dans la hauteur		BIEBER Aluminium		ALUMINA Grand Tarif	
Modèle	Taux de marge (%)																											
Adjustem																												
PREFAL BATIMAN	<b>15,00</b>																											
ALUSION Réno																												
ALUSION Plus Réno																												
HORIZON Réno																												
MDA																												
MDA ALU																												
MDA ALU, VR en + de la haut																												
MDA ALU, VR compris dans la hauteur																												
BIEBER Aluminium																												
ALUMINA Grand Tarif																												

Le paramétrage s'effectue comme pour la Personnalisation des modèles sur les différentes familles et sous familles (pas sur les fournisseurs). Il fonctionnera sur le même principe que les conditions d'achats/ventes: c'est à dire que si une valeur est mise sur la famille menuiserie alors que celle-ci sera prise comme valeur de paramétrage pour les sous-familles non paramétrées.

La valeur de paramétrage d'une sous-famille est prioritaire à celle de la famille si celle-ci est paramétrée.

Le paramétrage d'une famille se fait ici :

Taux de marge sur la famille (%)	<input type="text" value="10.00"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/>
<u>Modèles</u>		

(ne pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer)

Et pour les modèles ici :

Modèles		Taux de marge (%)
▶	Adjustem	
▶	PREFAL BATIMAN	<b>15,00</b>
	ALUSION Réno	
	ALUSION Plus Réno	
	HORIZON Réno	
▶	MDA	
	MDA ALU	
	MDA ALU, VR en + de la haut	
	MDA ALU, VR compris dans la hauteur	
▶	BIEBER Aluminium	
	ALUMINA Grand Tarif	
	ALUMINA Grand Tarif, VR en + haut.	
	ALUMINA Grand Tarif, VR compris dans haut.	
	ALUMINA Grand Tarif Spécial	
	HABITAT	
▶	MAUGIN	
	FORFAIT MISE EN COULEUR (MAUGIN)	
	CONFORT PLUS	
	CONFORT PLUS, VR en + de la Hauteur	
	CONFORT PLUS, VR compris dans la hauteur	
	Porte Grand passage	
	CACHE-CACHE	
	z~-MAUGIN Constructeur	
	z~ALU	
	z~ALU, VR en + de la hauteur	

(l'enregistrement se fait à la sortie de la cellule)

Une fois ces différentes étapes renseignées le blocage des taux de marges sera effectif.